

"Mosaicum"
Bracciale
Design by Finuccia
Sefi Créations

Tutorial fotografico



Materiale per un bracciale di 17 cm :

- 38 Arcos® par Puca®- Paris, Collection Enamel Turquoise
- 64 Volos® par Puca®- Paris, Full Azzuro
- 32 Piros® par Puca®- Paris, Dark Blue Pearl
- Rocailles Miyuki 15/0 (R15) Turquoise mat
- Ago flessibile
- FireLine 0.12 mm
- Chiusura a scelta




1) Posizionare una perlina di arresto su un filo lungo circa 80 cm.

Infilare la seguente sequenza nel foro centrale delle perle :

1 Arcos, 2 R15, 1 Volos, 2 R15, 1 Arcos
2 R15, 1 Volos, 2 R15.

Ripetere questa sequenza 4 volte.
Chiudere a cerchio con alcuni nodi.



2) Lavorare all'interno del cerchio.

Passare nell'Arcos (foro superiore), quindi nella Volos e nell'Arcos (freccia verde).

Posizionare 2 Volos al centro.

Procedere a zig-zag passando nel foro inferiore della prima Volos, poi nel foro superiore della Volos del primo giro e infine nel foro inferiore della seconda Volos.

Portarsi nel punto indicato dalla freccia rossa e continuare allo stesso modo per tutto il giro.



3) Ecco il risultato.


Passare il filo nel foro inferiore della Volos successiva e risalire nel foro centrale indicato dalla freccia.



4) Inserire 1 R15, 1 Piro (foro inferiore), 1 R15 nella Volos successiva (foro centrale), ed inserire nuovamente 1 R15 nella Volos seguente (foro centrale).

Proseguire allo stesso modo per tutto il giro.

Portarsi nel foro superiore di una Volos situata tra le due Volos, come indicato dalla freccia verde.



5) Inserire 1 Piro (foro inferiore) negli spazi contrassegnati dalle stelle rosse, tra le due Volos (foro superiore).

Passare attraverso i fori superiori della Piro e della Volos successive, quindi inserire un'altra Piro nello stesso modo.

In totale si inseriscono 4 Piro.




6) Ecco il risultato.

Passare nel foro superiore di una Piros inserita al passaggio precedente e aggiungere 2 R15 tra ogni Piros.

Rinforzare passando nuovamente attraverso le rocailles tutte le volte necessarie.

Conservare il filo rimanente di ogni modulo : servirà successivamente per assemblare tutti i moduli tra di loro.



7) Si ottiene il seguente risultato.

Realizzare altri tre moduli per ottenere un bracciale di 17 cm.

Portarsi nel punto indicato dalla freccia per preparare l'assemblaggio.



8) Assemblaggio con ponti di collegamento

Dopo la Volos indicata dalla freccia verde, inserire :


- 2 R15
- 1 Arcos (foro sinistro)
- 5 R15, nel foro destro dell'Arcos
- 2 R15, nel foro sinistro della Volos del secondo modulo.

Ripetere gli stessi passaggi in modo speculare con una seconda Arcos.




9) Rinforzare passando ancora una volta attraverso tutte le perline inserite nel passaggio precedente.

Portarsi nel punto indicato (QUI) e iniziare ad inserire le R15 lungo il bordo esterno, procedendo verso sinistra così :




10) Adesso ci serviranno i quattro fili lasciati in attesa.

Durante l'assemblaggio dei moduli e la realizzazione del bordo esterno, ricordarsi di eseguire anche le operazioni descritte di seguito :



- Realizzare alcuni passaggi di rinforzo tra i moduli e i ponti di collegamento aggiungendo 1 R15 nei punti indicati dai segnali rossi ;
- Far scorrere tutti i fili seguendo il percorso più adatto al proprio lavoro ;
- Aggiungere una sesta R15 sopra le Arcos dei ponti di collegamento, scegliendo liberamente il lato destro o sinistro, quindi tendere bene il filo (freccia verde).

Applicare la chiusura di propria scelta.



Il bracciale "Mosaicum" è terminato.

Per la riproduzione di questo schema, si prega di citare il nome dell'autrice in occasione della condivisione sui diversi social network.

Finuccia